




ÖVERDEL från Rackeby socken.
Kållands hd. Västergötland
Nordiska museet inv. nr. 47.454



Skaraborgs läns Hemslöjdsförening ideell förening

Postadress
Box 374
541 28 Skövde

Besöksadress
Petter Heléngs. 3
Skövde

Telefon
0500-410397

Reg.nr
866601-2284

Postgiro
9 52 49-9

Bankgiro
5704-9199

Överdel från Rackeby socken.
Kållands härad. Västergötland
Nordiska museet inv. nr 47.454

Överdelen kommer från Rackeby sn. Kållands hd. Västergötland, daterad 1800-tal.

Tyvärr vet vi ej exakt årtal, även om det finns broderat monogram och år på överdelen.

Sprundet har troligtvis gått sönder och blivit lagat, 3:e siffran i årtalet och mittersta bokstaven är borta.

Det finns bara kvar M ? D och 1870.

MATERIAL: 1,4m linnelärft på 150cm bredd
Ling 60/3 1/2 bl

Bomg 30/? K färg 116

Innan tillklippningen krymps tyget i högst 60°C och stryks slätt.

Kontrollera ärmlängd, halsvidd, handledsvidd och övervidd.

Övervidd + rörelsevidd = Färdigt mått.

Ärmlängden räknas ut: Tag ett mått från halsens sida, över axeln, över böjd armbåge till handleden. Från detta mått dras plaggets färdiga axelbredd. Lägg till 5cm för blusning på ärmen. Det är ärmens färdiga mått vi fått. Lägg till sömsmån.

Ärmlinningen skall vara 2-3cm vidare än handledsmåttet.


Lägg till 1cm sömsmån runt alla delarna för tillklippning.

Vaxa tråden med bivax innan sömnaden.

Halsringning: Ringa ur för hals enligt diagram. OBS! 1 cm sömsån.
Klipp upp 14x och för sprundet.

Halsprund: Vik en smal fäll ca 2 mm. Sy med små fällstygn.
Fällen går ut i ett inte närtill.

Sprundförstärkning: Några förelag.




1. Sy 3-4 trådar tvärs över sprundet. Sy sedan knapphålsstygn över dessa.

2. Sy lika som nr 1.
Sy ytterligare några trådar tvärs över sprundet. Sy med knapphålsstygn till hälften, sy därifrån en tråde till sprundets spets. Sy tillbaka upp med knapphålsstygn och resten av tråden.

3. Börja i nederkanten på sprundet.
Sy som i åttor, avsluta som nr 1.


Veckning på ärmen:

Mät ut mitten på ärmen och 12 cm åt vardera hållet.
Vik in 0,5 cm från mitten så att det blir en mittplatta på 1 cm mitt på ärmen.
Lägg sedan 7 veck jämnt fördelat på de 12 cm.
Sammanlagt ska det bli 16 veck på 8 cm.




Träckla ner vecken med 3 rader förestygn.
Börja första raden 0,5 cm från kanten och sy ytterligare 2 rader med 0,5 cm:s mellanrum.

Ärmspjäll:




Vänster

Lägg ärmspjället räta mot ärmens räta.
 Sy efterstygn 1 cm från kanten.
 Sluta 1 cm från ärmspjällets nederkant.
 Efterstygnens rätsida ligger på ärmspjället.





Lägg ihop punkterna L på ärmen och ärm-
 spjället.
 Sy efterstygn från m till l.
 Sluta i samma punkt som k-l.
 Efterstygnen ligger på ärmens rätsida.
 Sy ihop ärmsömmen l-n med efterstygn
 1 cm från kanten.
 Sluta 8 cm från nederkanten.
 Lämnas till sprund.



Höger

Lägg ärmspjällets rätsida mot ärmens räta.
 Börja med efterstygnsraden vid k 1 cm
 från kanten.
 Efterstygnens rätsida ligger på ärmspjället.
 Lägg ihop punkterna L på ärmen och ärmspjäll.
 Börja vid l och sy till m.
 Efterstygnen ligger på ärmens rätsida.
 Sy ärmsömmen n-l.
 Börja 8 cm från nederkanten och sy till l.






Sy fällsömmen på ärmarna.
 De ska färdiga bli 3-4 mm.
 Klipp ner sömsmånen på efterstygnens
 avigsida så att det blir en smal kant kvar.
 Klipp den andra så att den blir dubbelt
 så bred.
 Vik den breda sömsmånen över den smala
 och skrapa till vikningen.
 Skrapa ut tyget från rätsidan.
 Nåla.
 Sy fällsömmen med små fällstygn.


OBS!

Andra ärmen blir spegelvänd.
 Ärmsprundet fällas med små fällstygn
 och en 3 mm bred fäll.

Ärmisättning: Mät ut mitten på bål och ärm.
 Lägg bål och ärm räta mot räta så att mitt markeringarna
 stämmer mot varandra och nåla fast ärmen.
 Sy med efterstygn fast ärmen.
 Efterstygnens rätsida ska bli på bälens.
 Sidsömmarna sys, på följande vis.
 Efterstygnens rätsida på bälens framsida på höger sida,
 efterstygnens rätsida på bälens baksida på vänster sida.
 Klipp ner sömsmån så att fällsömmen färdig blir ca 3-4 mm.
 Fälla överdelen nertill med en smal fäll, 3-4 mm bred.
 Sy med små fällstygn.




Axelförstärkning: Vik in sömsmån runt axelförstärkningen utom en kortsida.
 Mät ut mitten på den invikta kortsidan.
 Nåla fast axelförstärkningen på bälens avigsida så att
 mitt markeringen stämmer med mitten på ärmen.
 Veckens traskanter kommer att hamna under axelförstärkningen.



Förstärkningen sys fast med
 små "osynliga" fällstygn.


Halsringning:

Mät ut mitt bak i nacken.
 Sy 3 rader med efterstygn på 3 cm i nacken, börja 0,5 cm uppifrån sedan med 0,5 cm:s mellanrum.
 Drag ihop trådarna.
 Stripa rynkorna. Rynkorna bör vila 1 dygn.
 Drag ut rynkorna till 1,5 cm.
 Lägg halsremsans rätta mot halskantens rätta och sy med efterstygn 1 cm från kanten.
 Vik in 1 cm sömsmån mot avigsidan.
 Nåla och sy fast remsan med små fällstygn på avigsidan.
 Mitt fram viks kanten in och kastas för.
 Kantningen runt halsen blir 1 cm bred.




Ärmlinning:

Sy en rad med förstygn räknat över 4:a trådar och 0,5 cm från kanten runt hela ärmens nederkant.
 Sy ytterligare 2 rader med förstygn med 0,5 cm mellan varje rad.



Drag ihop trådarna hårt.
 Stripa rynkorna med en nål så att rynkorna ligger rakt och jämnt.
 Låt rynkorna ligga hårt åtdragna ca 1 dygn.
 Drag ut trådarna till lagom längd, dvs. det mått ärmlinningen ska ha.


Vik in sömsmån runt ärmlinningen.
 Lägg ärmlinningen på ärmens rätsida kant i kant med den mittersta raden av förstygn.
 Sy fast ärmlinningen med efterstygn 1 mm från kanten.




På avigsidan sys ärmlinningen fast med fällstygn i varje rynka.
 Sy en efterstygnrad 1 mm på ärmlinningens rätsida i nederkanten.
 Kasta för vid kortsidorna.
 Märk ut för knapphål enl. skiss och sy dessa med knapphålsstygn.

Broderi: Sy ärmlinningerna med efterstygn och Ling 60/3 1/2 bl enligt skiss.

Uddepetsen sys enligt följande:
Börja från vänster och sy 5 knapphålestygn, men drag inte åt dem utan att de ligger löst.



Vänd arbetet och sy 4 knapphålestygn på de tidigare.



Vänd arbetet igen och sy 2 knapphålestygn på de tidigare.









Sy ca 27 st uddar. 4 uddar = 2cm


Monogram: Monogrammet sitter under sprundet.
 Sy med korsstygn över 2tr i tyget.
 Bomg 30/2 färg 106
 Första bokstaven är första bokstaven i ägarinnans förnamn.
 Andra bokstaven är första bokstaven i faderne förnamn.
 Sista bokstaven är ett D som står för dotter.
 Årtalet är broderat under initialerna.

Flätsöm: Flätsömmen broderas på axelförstärkningen enligt skiss
med Ling 60/3 1/2 bl




Träd nålen under
tråden.
OBS! ej i tyget

Träd ner i samma hål
och upp 3 tr åt höger







- 1 Bäl
- 2 Ärm
- 3 Ärmspjäll
- 4 Ärmfästning
- 5 Halsfästning
- 6 Axelförstärkning
- 1 ruta = 1cm



Original



A B C D E F G H I J K L M N O P
 Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

