

TIPS & RÅD



Gräsmatta

Anlägga en ny eller renovera din gamla?

Skånefrö AB

www.skenefro.se

Nyanläggning

Tidpunkt för sådd

Den bästa tiden för sådd är alltid på hösten men den som vill och kan ta sig tiden att vattna har även möjlighet att så på våren.

Förberedelser

Dränera marken väl och grovplanera så att lutningen blir från huset.

Jordförbättring och gödsling

Sandjordar förbättras med mullinblandning. Välj vanlig torvmull och sprid ett lager om 3-5 cm jämt över hela ytan. Lerjordar förbättras med sandinblandning. Välj sand med en stor andel av sandkorn mellan 0,2-4,0 mm. Tillför ett lager om 5-10 cm.

Grundgödsla med NPK 11-5-18 eller likvärdig och räkna ca 10-15 kg/100 m². Det finns också organiska gödselmedel som tillför jorden ytterligare mikroflora. Gödselmedel tillsammans med jordförbättringsmedel fräses samman med jorden till ett djup av 15 cm. Jämna ytan väl och plocka bort stenar och rötter. På en naturtomt bör en naturlig ondulering eftersträvas. Den nu porösa jorden bör vältas med en gallervält före sådd.

Sådd

Inled med att dela upp ytan och fröet i lika många delar. Utför sådden i två riktningar och använd lämplig såmaskin. Välj ett vindstilla tillfälle om du skall så för hand. Mylla ner fröna med en lätt kratning (använd en lövräfsa) och avsluta med att vältas med en gallervält.

Groningsperiod

Efter vår- och sommarsådd måste

ytan hållas lätt fuktad fram tills dess att gräset är väl uppkommet. Detta kan kräva bevattning både två och tre gånger per dag.

Klippning

Första klippningen bör ske då gräset har en höjd av 5-6 cm. Gräset får då bara "toppas" och all klippning bör utföras under torra förhållanden.

Bästa klipphöjden för en villamatta är 4-5 cm. Klipp aldrig bort mer än 1/3 av gräset per gång och ej på lägre klipphöjd än 3 cm. Oftare klippning under intensiv tillväxt, leder till en tätare gräsmatta med bättre ogräskonkurrens.

Växtnäring

Växtnäring tillföres i samband med första klippningen och därefter enligt anvisningarna på resp. produkt. Välj gödselmedel som ej orsakar brännskada på gräset och följ doseringsanvisningarna. Det är alltid bra att gödsla strax före ett regn för att undvika brännskador.

Bevattning

Undvik småskvättande bevattning!
Bevattna gräsmattan relativt generöst under torka med 25-30 mm per tillfälle.



Renovering

Mossa

Behandlas med järnsulfat och sand. Inblandningen av sand är till för att underlätta spridningen. Spridningen sker enklast med hjälp av en fallspridare men den händige kan sprida för hand. Efter några få dagar blir mossan svart och det är dags för vertikalskärning.



Svaga gräsbestånd

Förbättras genom hjälpsådd av bra grässorter. En hjälpsådd föregås av vertikalskärning eller mossrivning. Dessa åtgärder har två effekter. Dels river maskinen upp den svartnande mossan och dels åstadkommes slitsar i grässvålen. De snittade gräsrötterna stimuleras då till att skjuta nya skott. Vertikalskär i två riktningar samt kratta mattan och avlägsna växtresterna.

Hjälpsådd

Sker med högkvalitativt gräsfrö. Senare års gräsfrösorter kräver mindre klippning och har hög skotttäthet. Har du krav på extra snabb etablering, väljer du en blandning där eng.rajgräs ingår. **Kvalitet lönar sig - de bästa blandningarna ger bäst resultat!** Dosera gräsfröet efter behovet. Sprid generöst i de svagaste partierna och spara där den gamla mattan är väl etablerad. Beräkna från 0,5-1,0 kg frö/100 m² för de svagaste partierna. Kratta därefter ner fröet i mattans botten med en glestandad lövkratta!

Gödsling

Efter hjälpsådd stimulerar till god etablering. Välj ett gödselmedel med hög fosforhalt, typ NPK 11-5-18.

Ge din gamla gräsmatta en ny chans!

2-3 veckor senare skall ytterligare näringsämnen tillföras använd då fullgödselmedel av långtidsverkande karaktär och spar miljön utan att du vid spridning riskera brännskador på gräset. Vanlig dosering är 2,5-3 kg/100 m², se anvisningen på förpackningen. Spridning med en fallspridare eller centrifugalspridare är en nödvändighet för de flesta gräsmatteskötare.

Dressning

Av gräsmattan är en förträfflig åtgärd, om än inte absolut nödvändig. Använd fin sand som ev. blandas med mullämnena. Undvik för mycket mull, då denna kan binda överflöd av vatten i ytlagret. I de flesta professionella sammanhang används ofta ren sand av typen puttsand eller mursand, fraktion 0,2-4 mm.

Bevattning

Under etableringen är bevattning ett måste och nödvändigt om en torkperiod inträffar. Små mängder vatten ofta under de första veckorna och senare större mängder, men mer sällan.


Packningsskador

Är svåra att åtgärda i en trädgård där man ej har tillgång till luftningsmaskiner. Mindre ytor kan förbättras med hjälp av en grep som stickes ner till ca 15 cm djup, varefter man bryter lätt. Detta göres på var 10-15 cm på de hårdast belastade ställena. Dressa därefter med extra sand. För att avlasta gräsytan på hårt belastade passager kan det vara fördelaktigt att lägga gångplattor.

Ogräs & vattenöverskott

Hör ofta samman. Dränera med dränerings slang var 6:e meter till ett djup av minst 50 cm. Fyll därefter dräneringsgroparna med dräneringsgrus. Denna åtgärd bör utföras före både hjälpsådd och gödning.

4 bra gräsblandningar för din gräsmatta!



Villa

- Robust
- Slitstark
- Snabb etablering
- Bra vid hjälpsådd



Villa Lyx

- Tät & exklusiv
- Färre klippningar
- Vinterhärdig



Shadow

- För extremt skuggiga gräsmattor.
- Torktålig
- Låga näringskrav



Siesta

- Låga näringskrav
- Långsamt växande
- Torktålig

För fler tips & råd

**Tag hjälp
av proffsen!**
- Kontakta oss

Skånefrö AB

Tel. 0414-41 25 20

www.skanefro.se

e-post: gras@skanefro.se