

# BRUGERVEJLEDNING


**Velkommen til den nye hjemmeside  
og dit nye online kontrolpanel**



# Lockon SAFE

## Brugervejledning til hjemmeside

Velkommen til forsiden: [www.lockon.dk](http://www.lockon.dk)



Du logger ind ved at trykke på: MIN ALARM – LOGIN – **Min alarm:** Klik her for at åbne dit Online kontrolpanel i et nyt vindue

### Hjem

Tager dig tilbage til forsiden for en hurtig overblik af produkter og tjenester.

### Butik

I vores nye webshop finder du produkter og tjenester, som er designet og testet til dit alarmsystem. Her finder du to forskellige alarmsystem, video overvågning, GSP trackers for mennesker, husdyr og køretøj. Her finder du batterier, alarmklistermærke og alarmskilter. Vi vil tilføje flere produkter, der udvider rækken af funktioner og tjenester i den nærmeste fremtid. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du får gode tilbud, der er tilpasset dit alarmsystem.

### Vore tyverialarm

Beskrivelse af vore forskellige alarmsystem, abonnement og serviceaftale, Nabo – til – Nabo eller Securitas kontrolcentral og vagt service, information om APP og WEB APP.

### **Sådan virker alarmer**

Placering af enheder: Du får anbefalinger, hvordan og hvor du skal placere dine enheder for den bedste beskyttelse.

Vores partners: ALKA, Glenten, Securitas, Pluskortet, IFKL og Emærke.

Artikler om alarmer: Her finder du interessante artikler og oplysninger om alarmsystemer, indbrud statistikker og andre oplysninger.

Web APP og APP: Information

Smarte Hjemme:

### **Hjælp? Kontakt os**

**Kontaktformular:** Udfyld formularen, og vi svarer hurtigst muligt.

**Info:** Kontaktoplysninger og oplysninger om åbningstider.

**Driftinformation:** Information om status på driften på vore kunders alarmsystem.

**Brugervejledninger:** Manualer og Quick guides til vores produkter.

**FAQ:** Her besvares de mest almindelige spørgsmål på en nem måde.

**Persondatapolitik:** På denne side kan du læse mere om, hvordan Lockon ApS håndterer, bruger og beskytter informationer, der bliver indsamlet hos besøgende på lockon.dk samt underdomæner.


**Handelsbetingelser & Vilkår 2020:** Generelle betingelser.

## Brugervejledning til dit online kontrolpanel

Link til kontrolpanel: <https://controlpanel.lockon.dk/>



I højre hjørne kan du oprette en konto til dit alarmsystem eller logge ind, hvis du allerede er kunde hos os.



Sådan ser dit nye kontrolpanels forside ud, på de efterfølgende side vil vi forklare hvilken funktioner du har adgang til i fremtiden.

## Forklaringer til forsiden (Dashboard)

The screenshot shows the LOCKON.DK dashboard. On the left is a sidebar menu with 'DASHBOARD', 'SIKKERHED', 'BEGIVENHEDER', 'HJEMME KONTROL', and 'VEJR'. The main area is titled 'Velkommen til dit hjems kontrolpanel' and has two tabs: 'SIKKERHED' and 'HJEMME KONTROL'. Under 'SIKKERHED', there's a 'Nuværende status' section showing 'FRAKOBLET' with a green lock icon and a red lock icon. A callout points to the red lock icon saying: 'Hvis der har været et alarmtilbud, vil du se dette her.' Another callout points to the 'INGEN' status saying: 'Her kan du se om alarmer er til eller frakoblet'. The 'Alarmer' section shows 'INGEN' and 'Installerede sensorer' shows '6'.

**Dashboard:** Forsiden på dit kontrolpanel  
**Vejr:** Viser den aktuelle vejrudsigt  
**Hjemme kontrol:** Tænd / Sluk enheder  
**Sikkerhed:** Alarm status  
**Begivenheder:** Her indstiller du dine begivenheder


*Alle navne og rækkefølge kan du ændre under dine indstillinger.*

## Min bruger:

The screenshot shows the LOCKON.DK dashboard with the user menu open. The menu is located in the top right corner and contains the following options: 'Min bruger', 'Personliggørelse', 'Enhedsstyring', 'System historik', and 'Logud'. The 'Min bruger' option is circled in orange. The dashboard content is the same as in the previous screenshot.

**Personlig information:** Her indtaste alle personlige oplysninger om hovedbrugeren in  
**Bruger:** Er dem der skal have adgang til kontrolpanelet Online  
**Kontakter:** Er dem som skal reagere på alarmer

## Personliggørelse:




Personliggørelse: Her kan du omdøbe navne og rækkefølge på din alarm menuen

Placering: Her kan du angive hvor alarmen er placeret

Rum: Her kan du angive navne på de rum hvor sensorerne sidder placeret, det skal du bruge senere

## Enhedsstyring:



Her finder du oplysninger om hvilke enheder der er installeret på din alarm centralenhed. Du kan ligeledes finde oplysninger om hver enkelt sensors status og batteristatus og forbindelse, og hvilke funktion sensorerne skal have som indgangszone, hjemmeindstillinger osv.

## Indlæring af nye sensorer:


Når du skal indlære nye enheder på din centralenhed, skal du trykke på LEARN knappen bag på centralen, så den begynder at blinke i øverste lampe. Derefter trykker du på hver enkelt enhed, centralen bekræfter med et langt bib når enheden er registreret. Efterfølgende trykker du på Synkroniseringsenhed knappen og enhederne vil komme frem på listen. Du kan efterfølgende omdøbe og redigerer enhedernes indstilling

### Redigering af enheder:

Du kan ændre navn på sensoren, vælge kategori, tildele den placering, samt indstille den funktion. Efter redigering trykkes der gem og sensoren er omdøbt.

Såfremt en sensor indstilles til hjemmeindstilling kommer hus logoet frem på forsiden

## System historik:



LOCKON.DK alarm via nettet

lørdag d. 19. januar 2019 kl. 10:57 alarm@lockon.dk

**System historik**

Startdato: 10.11.2018 Slutdato: 10.12.2018 Type: Kritisk Sorter


Tid	Begivenhed	Kilde	Type
mandag - 10. december 2018			
11:40 AM	Abonnent login	alarm@lockon.dk	Kritisk
11:20 AM	Abonnent login	alarm@lockon.dk	Kritisk
11:12 AM	Abonnent login	alarm@lockon.dk	Kritisk
11:10 AM	Abonnent login	alarm@lockon.dk	Kritisk
11:10 AM	Abonnent login	alarm@lockon.dk	Kritisk
fredag - 7. december 2018			
10:46 AM	Abonnent login	alarm@lockon.dk	Kritisk
8:19 AM	Abonnent login	alarm@lockon.dk	Kritisk
torsdag - 6. december 2018			
6:16 PM	Abonnent login	alarm@lockon.dk	Kritisk

alarm@lockon.dk

- Min bruger
- Personliggørelse
- Enhedsstyring
- System historik**
- Logud

Her kan du se historikken på login på alarmen.

## Vejrudsigt:



LOCKON.DK alarm via nettet

lørdag d. 19. januar 2019 kl. 10:51 alarm@lockon.dk

**mandag**  
Horsens, Danmark

6°C  
Lav Temperatur 3°C

Solopgang (Lokal tid)  
Solnedgang (Lokal tid)

Månefase  
Vind 31 km/h

Nejderschance 0%

mand	ti	ons
Delvist overskyet 6°C/3°C 0%	Delvist overskyet 4°C/1°C 0%	Stedvis let sne 4°C/1°C 88%

**Vejret:** Her ses vejrudsigterne og vejrhistorien



## Hjemme kontrol Tænd/Sluk enhed

The screenshot shows the 'HOME CONTROL' section of the LOCKON.DK web interface. It includes a sidebar with navigation options like 'SIKKERHED', 'BEGIVENHEDER', and 'HJEMME KONTROL'. The main area displays a list of installed modules with columns for 'Navn' (Name) and 'Tilstand' (Status). A callout points to the 'Tænd' (Turn On) button, another to the 'Sluk' (Turn Off) button, and others to the calendar and timer settings.

Her kan du planlægge aktiviteter i kalenderen og hvilke funktioner enhederne skal have.

Her kan du indstille timerfunktionen, og angive hvilke dage kommandoen skal fortages.

Her finder du oplysninger om indstillet enhed

Manuel betjening af tænd/sluk

Her vises dine enheder

Her kan du indstille dine tænd/sluk enheder.

Navn- og angiv placering, tildele forskellige scenarier for hver enkelt enhed.

Indstilling af manuel og timerfunktioner.

**\*\*\*OBS\*\*\*** Fra du sender kommandoen, går der ca. 1 min før enheden reagerer.

## Sikkerhed: Din alarm

The screenshot shows the 'SIKKERHED' (Security) section of the LOCKON.DK web interface. It displays the current alarm status, a list of installed sensors, and a log of recent events. Callouts point to the 'Nuværende status' (Current status), the 'Kontrolstatus' (Control status) section, and the 'SENESTE LOG' (Latest log) table.

Her ser du nuværende alarm status

Her ser du oplysninger om centralenheden og batteri status

Sensor status

SENESTE LOG		
Tidsforløb	Begivenhed	Kilde
5 dage siden	Tyverialarmet var anerkendt	Mie Fjernbetjening
5 dage siden	Tyverialarmet var anerkendt	Mie Fjernbetjening
5 dage siden	En tyverialarm blev udløst	Haveder
5 dage siden	En tyverialarm blev udløst	Haveder
5 dage siden	Tyverialarmet var anerkendt	mie.sagaard@hotmail.com

Her ser du din alarmlog

## Brugervejledning til dit online kontrolpanel

## Begivenheder: Regler for beskeder

**LOCKON.DK**  
alarm via nettet

lørdag d. 19. januar 2019 kl. 10:51

**DASHBOARD**

**Regler**

På denne side kan du se alle de regler, du har aktiveret, hvornår de sidst blev opdateret, og hvis du ønsker det, kan du deaktivere eller aktivere enhver af dine regler. Hvis du ønsker at ændre nogen af de eksisterende regler, kan du blot klikke på regeln.

**Automation**

	ScheduleHomeAutomationProfileActivation.Name		Skete sidst 5 timer siden	<input checked="" type="checkbox"/>
	ScheduleHomeAutomationProfileActivation.Name		Skete sidst 14 timer siden	<input checked="" type="checkbox"/>

**Security**

	Indberette i tilfælde af alarmer			<input checked="" type="checkbox"/>
	Underretning om tilfælde af fejl			<input checked="" type="checkbox"/>
	Underretning når en person ændrer enhedens tilkoblingsstatus		Skete sidst 4 dage siden	<input checked="" type="checkbox"/>

**Tryk på navnet for at redigerer**

**Aktiver regler**

**Vælg manuel om reglen skal være aktive eller ej.**

Her kan du indstille reglerne for modtagelse af beskeder. *Hvem skal modtaget beskeder og hvad?*

\*\*\*OBS\*\*\* Alle kontakter modtager beskederne samtidig.

## Web APP: Adgang fra en mobiltelefon eller tablet

**iPhone/iPad:**

Åben SAFARI

Indtast <https://controlpanel.lockon.dk>





Indtast dine logindetaljer og klik på login




Klik på menuen nederst og klik på Føj til hjemmeskærm

Navngiv Web APP og klik på Tilføj




Nu har du hurtig og nem vej til dit alarmsystem på din mobiltelefon eller tablet




Side 11

## Android:


Åbn den webbrowser, der leveres som standard i din mobilenhed. Indtast <https://controlpanel.lockon.dk>



Indtast dine logindetaljer og klik på login





Du er nu logget ind



Åbn menuen, hvor funktionen "Føj til startskærm" er tilgængelig og klik på Føj til startskærm

Navngiv Web APP og klik på Tilføj

Nu har du hurtig og nem vej til dit alarmsystem på din mobiltelefon eller tablet



Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LOCKONs kundeservice på tlf. 43 43 60 10, eller pr. email [info@lockon.dk](mailto:info@lockon.dk) .  
Vi svarer mandag 10.00 – 14.00, onsdag 13.00 – 16.00 og fredag 10.00-13.00.

Lockon ApS  
CVR:35857869  
Sandøvej 1F  
8700 Horsens